

Badväska i rundväv

Månadens väv – januari 2010

| | |
|--|--|
| Bindning: | Rundväv |
| Varp: | Bomullsgarn 12/6 oblekt (mattvarp) |
| Inslag: | Ett ljusblått balgarn (används i jordbruket vid skörd av ensilage) inköpsställe Granngården och en silvertråd, inköpsställe ex. hobbyaffärer, sammannystas på mattskyttel Som ränder: vitt balgarn, ev dubbelt Som botten och avslutning på väskan: obl mattvarp |
| Sked: | 30/10, 1 tråd i solv, 1 tråd i rör |
| Skedbredd: | 51,7 cm |
| Tygbredd: | 48,0 cm |
| Trådantal: | 155 trådar (udda antal för att bindningen i kanterna ska bli rätt) |
| Inslagstäthet: | 3 inslag per cm |
| Väskans höjd före montering 45 cm, bredd 48 cm | |
| Materialåtgång inkl axelremmen: 0,450 kg | |




Vävning

Botten på väskan vävs samman på tramporna 1 och 2

Sedan vävs dubbla vävskikt sammanhängande i båda kanterna (trampa 3,4,5,6 osv. från början.) Inskyttlingen av inslagstrådarna börjar från vänster.

I översta kanten vävs med mattvarp en c:a 1 cm bred kant för invikning i fällen.

Vid vändningen, bör man föra ner pekfingeret innanför inslagstråden och sträcka lite i väven, som har lätt att dra ihop på bredden. Vävspannare kan användas.



Röd markering i bindemönstret = sammanvävning av de båda vävlagen för botten

Mörkblå markering i bindemönstret = inslag i underväven

Ljusblå markering i bindemönstret = inslag i överväven

Montering

Efter nerklippning knyts varptrådarna 2 och 2 i bottenväven ihop i råbandsknop och i överkanten 1 mot 1 varptråd. Därefter fälls överkanten med sytråd ner 2 cm.

Som axelband kan av det vita balgarnet, som är smidigast, drejas ett band, som sys fast på avigsidan i väskans sidovikningar.

En stadig botten får man, om man på avigsidan viker så, att en triangel, vars höjd, mattvarpsväven i bottenvävens ytterkant, mäter c:a 5 cm, syr en maskinsöm som bas i triangeln. Sy en likadan triangel i andra sidan av väskbotten. Vänd väskan på rätan och Du ska se, att Du har en stadigt stående väska.

Som knäppning kan en hank av det vita balgarnet träs i på mitten av väskans ena överkant och en knapp sys i motsvarande överkant.